



上出来 *BEST* 8

上出来 *BEST*   
**plus**

PEACENET Co.,Ltd.



## 目次

使用許諾契約書.....	1
著作権・商標権及び注意事項.....	3
動作環境.....	4
上出来 BEST8.....	4
上出来 BEST8 サーバー監視.....	4
上出来 BEST8 オプション機能など.....	5
その他の制限事項・注意事項.....	6
データ環境パス変更について.....	7
ネットワーク経由でのデータ環境参照について.....	7
データ環境の共有について.....	7
製品ライセンス認証について.....	8
スタンドアロン版プロテクタ.....	8
LAN 版プロテクタ.....	8
上出来 BEST plus.....	9
有料保守会員様向け機能について.....	10
ピースネットクラブ専用機能について.....	10
ピースネットクラブ登録証の表示方法.....	11
インストール.....	12
上出来 BEST8 のインストール.....	13
エラー1330 でインストールに失敗する場合.....	16
エラー1935 でインストールに失敗する場合.....	16
上出来 BEST8 の更新.....	17
サーバー監視システムのインストール.....	18
スタートアップ登録について.....	20
オプション.....	21
Adobe Acrobat Reader DC.....	21
Microsoft .NET Framework 4.0.....	21
初回起動時の初期設定.....	22
上出来 BEST plus の利用を開始する.....	23
USB プロテクタドライバをインストールする.....	26
USB プロテクタを利用可能にする.....	29
LAN プロテクタを利用可能にする.....	29
ピースネットクラブ認証をする.....	30
ご利用の地域を選択し様式をセットアップする.....	31
利用地域設定.....	31
様式/管理基準アップデート.....	32

データフォルダを共有フォルダに切り替える.....	33
アンインストール.....	34
旧バージョンとの共存に関して.....	35
インストール時の注意.....	35
アンインストール時の注意.....	35
USB プロテクタの互換性.....	36
サーバー監視の互換性.....	36
旧バージョンからのデータ移行.....	37
データコンバートツールによるデータ移行.....	37
上出来 BEST（旧版）によるデータ移行.....	38
制限事項・注意事項.....	42
その他.....	43
トラブルシューティング.....	43
.NET Framework のエラーが出る場合.....	43
「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合.....	43
インストール・初期設定後の設定に関して.....	44
マニュアルをご覧になる際の注意事項.....	44



## 使用許諾契約書

本製品のインストールを実行した場合、本使用許諾契約書の内容に合意したものととなります。

「上出来 BEST8」を利用するに当たり、株式会社ピースネット（以下、「甲」という）とお客様（以下、「乙」という）の間において、下記の使用条件によりソフトウェア使用許諾契約を締結します。

### 第1条 定義

1. 【ソフトウェア】とは、本製品に含まれているすべてのプログラムとデータをいう。
2. 【プロテクト装置】とは、ライセンス管理を行う USB 型プロテクトキーのことをいう。
3. 【マニュアル類】とは、本製品に含まれる取扱説明書、その他すべての印刷物および電子化されたユーザマニュアル・ヘルプその他すべてのドキュメント類をいう。
4. 【サーバー】とは、保守認証やアップデートファイル等をダウンロードする為の甲の web サーバーをいう。

### 第2条 使用条件

乙は、乙が購入したライセンスの範囲で、ソフトウェアを使用することができます。

### 第3条 禁止事項

1. 乙は、本契約書またはマニュアル類に記載されている場合を除き、甲の承諾なしにソフトウェアの複製物を作成することができません。
2. 乙は、乙が業務上利用する以外で、マニュアル類の複製物を作成、印刷することはできません。
3. 乙は、プロテクト装置、ソフトウェアまたはソフトウェアの複製物を譲渡、販売、転貸することができません。
4. 乙は、本契約書またはマニュアル類に記載されている場合を除き、プロテクト装置・ソフトウェア及びマニュアル類の二次的著作物を創作、譲渡、販売、転貸することができません。
5. 乙は、ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングをすることができません。
6. 乙は、プロテクト装置の解析、改造、複製をすることができません。
7. 乙は、本製品を甲に無断で複製、複製、加工、解析、乙の業務以外での使用、有償・無償を問わず第三者への譲渡・貸与はできません。
8. 乙は、正常な行為（web サイトの閲覧、認証やアップデートなど）以外で弊社サーバーへ

不正なアクセスを行ってはけません。

#### 第4条 保証

甲は、乙が製品を購入した日から30日に限り、ソフトウェアが記録されているCD-ROMまたはマニュアル類にその機能を十分に果たすことができない程度の重大な部類的欠陥が存在する場合、本製品を無料で交換します。それ以外の場合に関しては、保守契約の保障範囲内で行うものとします。

#### 第5条 ライセンス認証とソフトウェアアップデート

1. 乙は、本製品を使用する為に保守ライセンス認証を行うことを同意するものとします。
2. 乙は、認証やアップデート等の通信等にかかる費用に関し、乙の負担で行うことを同意するものとします。
3. 乙は、本製品が認証時やアップデート確認時又はアップデート時に、甲のサーバーに端末情報を送信することを同意するものとします。

#### 第6条 免責

1. 本製品に関わる乙に対する保証は、前条に定める保証範囲とします。
2. 甲は、本製品（ソフトウェアの複製物も含む）の使用の結果、乙または第三者が被った直接または間接のいかなる損害・障害についても責任を負わないものとします。
3. 本製品に含まれる機能が乙の特定目的に適合することを、甲は保障しません。

#### 第7条 契約の発効・解除

1. 本契約は、乙が本製品を受領した日から発行します。
2. 乙が本契約の条項に違反した場合は、本契約は解除されるものとし、乙は本製品を直ちに甲に返還するものとします。なお、この場合、本製品の代金は返還されるものではありません。

以上

#### 禁止事項

- ハードウェアプロテクタ・本製品ソフトウェアプログラムの複製、複写、改変
- 付属マニュアル等関連資料の複製、複写、転載、改変
- 本製品ソフトウェアプログラムの全部または一部の第三者に対する再配布
- 本製品の付与、レンタル、リース行為あるいは中古取引

## 著作権・商標権及び注意事項

### 著作権・商標権

Microsoft Windows, Microsoft Office Excel, DirectX, .NET Framework 及び Windows Mobile Device Center などは、米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。

Adobe Acrobat, Adobe Reader は Adobe Systems 社の商標または登録商標です。

その他一般に会社名・製品名は各社の登録商標です。

### 注意事項

各システム操作上の注意事項は、システム毎のヘルプの各項目を参照して下さい。

#### インストール前の注意点

- ・インストール前には、動作環境をご確認の上、作業を行ってください。
- ・インストール/アンインストールの際は、常駐している(または起動している)プログラムを全て終了させた状態で作業を行ってください。作業が正常に終了できない場合があります。  
※日本語入力 FEP(IME)や Volume Control 等のシステム上のもの、またセキュリティソフトなどは含みません。
- ・インストール時・利用時には必ず管理者権限のあるユーザーで実行してください。
- ・上出来 BEST (ver.6xxx) がインストールされている PC での共存が可能です。
- ・上出来 BEST (ver.6xxx) がインストールされている PC ではプロテクトドライバをインストールする必要が無い場合があります。
- ・インストール先のストレージに十分な空き容量があることを確認してください。
- ・インストール後、エクスプローラ等によるフォルダ/プログラム/データ等の移動は行わないで下さい。プログラムが正常に動作しない、データを正常に表示しない、アンインストールができない等の障害が発生する事があります。

ヘルプマニュアルに記載されている動作環境やプログラムの操作に関する事項は、全てヘルプマニュアル作成時のものです。記載内容に差異がある場合は全てプログラム側の動作が優先されます。

最新の動作環境などに関しては、弊社 Web サイトの動作環境やお知らせ事項をご覧ください。

## 動作環境

## 上出来 BEST8

対応 OS	Windows 11 Windows 10 (64bit 版) Windows 10 (32bit 版) ※32bit 版 OS 注意点：Google ドライブアプリで 32bitOS 対応終了により 2023 年 8 月以降写真管理「クラウド連携機能」が利用できません。
CPU	Intel Core i シリーズ(第 7 世代)相当以上
メモリ	64bit 版 OS : 8GB 以上 / 32bit 版 OS : 4GB
ディスプレイ	1366×768 32bit カラー以上
ストレージ	3GB 以上、その他データ分の空き容量が必要
入力装置	キーボード・マウス必須 ※タッチパネルによる操作は動作対象外です。
光学ドライブ	インストール時：DVD 読み込み対応ドライブ 電子納品媒体作成時：書き込み対応ドライブ
プロテクト	ハードプロテクト版：USB Type A コネクタ (マイクロ・ミニ非対応) サブスクリプション版 (上出来 BEST plus)：Web 認証
インターネット接続	ハードプロテクト版：ピースネットクラブ (保守) 認証時必須 サブスクリプション版 (上出来 BEST plus)：常時接続必須

## 上出来 BEST8 サーバー監視

対応 OS	Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 with Update Windows Server 2012 Windows 11 Windows 10 (64bit 版・32bit 版)
対応プロトコル	TCP/IP・IPX/SPX・Net/BEUI・UDP
CPU	Intel Core i シリーズ(第 7 世代)相当以上
メモリ	64bit 版 OS : 8GB 以上 / 32bit 版 OS : 4GB
ストレージ	50MB 以上
光学ドライブ	インストール時：DVD 読み込み対応ドライブ
プロテクト	USB Type A コネクタ (マイクロ・ミニ非対応)
クライアント 最大同時接続数	254 台：ただしサーバー機の最大同時接続数制限を超えた数は接続することができません。※OS・エディションにより最大同時接続数が異なります。
注意事項	LAN 版プロテクトで認証できるのは、LAN 内での接続に限ります。 ※WAN / VPN 等の回線・通信網等を利用した接続方法は動作対象外です。



## 上出来 BEST8 オプション機能など

文書管理 及び エクセル出力オプション	
必須アプリケーション	Microsoft Office Excel 2016/2019/2021(デスクトップアプリ 32bit 版) Microsoft365 版 Excel(デスクトップアプリ 32bit 版)
ファイルバージョン	Excel 97-2003 ブック (*.xls) / Excel ブック (*.xlsx - Excel 2007 以降の形式)
注意事項	1・「ストアアプリ版」はご利用いただけません。 2・「デスクトップアプリ 64bit 版」はご利用いただけません。 3・Excel ブック (*.xlsx) 形式で保存すると拡張子が 4 文字となるため、多くの電子納品要領(案)では電子成果品としての利用が出来なくなります。 ※国土交通省 工事完成図書 電子納品等要領 平成 28 年 3 月以降では利用可能です。

PDF 取り込みオプション	
必須アプリケーション	Adobe Acrobat DC (サブスクリプション デスクトップアプリ 64bit 版 32bit 版) 2020(デスクトップアプリ 32bit 版)
注意事項	上記以外の PDF 作成ソフトや、Adobe Acrobat Reader (Adobe Reader) 等の無償 PDF ビューアでは動作しません。

## その他の制限事項・注意事項

### 製品全般

- 1・利用には管理者権限のアカウントが必要です。
- 2・Windows11SE・10(Sモード/S)等、  
デスクトップアプリを利用できない環境には非対応です。
- 3・ARM版 Windows には対応していません。
- 4・Virtual PC・Hyper-V 等の仮想環境や、mac での Boot Camp は動作対象外です。
- 5・リモートデスクトップ等で該当 PC を外部から操作する運用方法は動作対象外です。
- 6・OS・各ソフトウェアはメーカーのアナウンスに従い常に最新の状態でご利用ください。  
各メーカーによるサポート期間が終了した時点で、弊社製品でも動作対象外となります。

### 上出来 BEST8

- 1・USBハブ・USB変換ケーブル・拡張ドック等を使用した場合、  
プロテクタを正常に認識できない場合があります。
- 2・タブレット型 PC では、プロテクタを正常に認識できない場合があります。
- 3・サーバー監視で、「Windows Storage Server」は動作対象外です。
- 4・サーバー監視で、「Windows Server version 1709」から始まるシリーズは動作対象外です。
- 5・サーバー監視で、上記 3・4 を含む Server Core 環境は動作対象外です。

### TS-FIELD for WIN を除く製品

- 1・タッチやスタイラスペン等による操作は動作対象外です。

## データ環境パス変更について

---

上出来 BEST8 では、データ環境設定によりデータ保存先を簡単に変更することができます。

## ネットワーク経由でのデータ環境参照について

---

データ環境設定での参照先は、ローカルドライブだけではなく、サーバーや NAS (Network Attached Storage) にデータ環境を設定する事も可能です。この場合、上出来 BEST8 でのデータ環境設定前に、Windows や LAN のファイル共有設定を行う必要があります。

ネットワーク設定は、PC や LAN の環境構築状態により異なる上、セキュリティリスクの伴う作業です。独自に設定を行えない場合は、手掛けた専門の業者又は設定を行った担当者の方などにご相談下さい。

サーバー・NAS でデータ共有する場合は、Windows OS 搭載のモデルをご利用下さい。Linux 搭載モデルや UNIX ベースの Free NAS 搭載モデルなど、Windows 以外の OS は動作対象外となります。

一般に、ネットワーク経由でのアクセスは、ローカル環境へのアクセスに比べ、データの読み書き速度が大幅に低下します。

変更方法や注意事項は、[上出来 BEST8 台帳管理 操作ガイド](#)の環境設定 - データ環境設定ページ以降をご覧ください。

## データ環境の共有について

---

上記データ環境設定の手順により、NAS 等のデータ環境を複数の PC で参照する場合、同一工事内の同一のタイトルは同時に開いて編集される事が無い様にロックが掛かります。

写真管理理での同一データ参照は動作が異なります。

詳しくは [写真管理 操作ガイド](#) をご覧ください。


## 製品ライセンス認証について

上出来 BEST8 ではインストール台数の制限や起動時の認証ロックはありません。  
製品認証がされていない状態でも「入力版」としてデータの入力・編集は可能です。  
データの出力（印刷や電子成果品出力、図面保存など）の際に製品認証が必要となります。

製品認証には「スタンドアロン版プロテクタ」「LAN 版プロテクタ」「上出来 BEST plus」の  
3 種類の認証方法が利用できます。

### スタンドアロン版プロテクタ

スタンドアロン版プロテクタは、USB プロテクタを装着した PC 1 台に対する製品認証を提供します。



- 一度購入された製品ライセンスに期限はありません。
- プロテクタは都度、別の PC に差し替えて認証することもできます。
- プロテクタによって利用可能な製品ライセンスは異なります。
- 少人数での利用や、オフライン環境での利用に向いています。

### LAN 版プロテクタ

LAN 版プロテクタは、USB プロテクタを装着したサーバー機から、SMB ファイル共有を通じて、社内 LAN に接続された複数の PC に対する製品認証を提供します。



- 一度購入された製品ライセンスに期限はありません。
- プロテクタによって利用可能な製品ライセンスは異なります。
- 社内 LAN 環境の整備された多人数での利用に向いています。

## 上出来 BEST plus

上出来 BEST plus は、従来のプロテクタ認証に替わる、新たなライセンス形態です。



上出来 BEST8 ユーザー様向け有料保守会員サービス「ピースネットクラブ」と一体の契約で、必要とする期間・人数に応じた柔軟な製品認証を提供します。

- 初回及び定期的な製品認証のため**常時インターネット接続が必要**です。
  - 一定期間 web 認証が行われない場合、製品認証が解除されます。
- サブスクリプション方式のため、ライセンスには有効期限があります。
- 1つのライセンスにつき『1 PC 内 1 ユーザーアカウント』での利用になります。
  - 本製品がインストールされている PC が 1 台の場合でも、利用するユーザーアカウントが複数の場合は『利用するユーザーアカウント数』分のライセンスが必要になります。
- 1つのライセンスで上出来 BEST 全製品が利用可能です。
  - 地域専用版（総括表作成・コンクリート熟成管理）の地域外利用は対象外です。
- ピースネットクラブ（有料保守）専用機能が利用可能です。
- 繁忙期と閑散期の利用差が大きい場合などに向いています。
  - 参考：[上出来 BEST plus の利用を開始する](#)


## 有料保守会員様向け機能について

### ピースネットクラブ専用機能について


上出来 BEST8 ユーザー様向け有料保守会員サービス「ピースネットクラブ」にご加入いただき、ピースネットクラブ認証を行うと、加入期間中、以下の機能がご利用頂けます。

- ピースネットクラブ会員様専用の各システムメニュー内機能
- ピースネットクラブ会員様専用の電子納品要領・電子納品ガイドライン
- ピースネットクラブ会員様専用の各システム様式や管理基準等データ集
- 製品ライセンス未認証状態での写真管理の各種印刷
- 自動アップデート機能
- その他、保守期間切れ・未加入・未認証時、以下の例の様な警告の表示される機能

#### ピースネットクラブ専用機能 例



#### ピースネットクラブ専用機能 警告表示例




## ピースネットクラブ登録証の表示方法

現在の保守契約状態の確認の他に、以下の内容が確認・利用可能です。


- ご登録者情報（サポート問い合わせ時の保守 ID・ピースネットクラブサイトパスワード）
- サポート問い合わせ先情報
- 所有プロテクター一覧
- ホームページへのショートカット
- リモートサポートへのショートカット

### 登録証の表示方法


1. 製品認証（プロテクタ認証または web 認証）がされていることを確認します。
2. 台帳管理ホームタブより、「登録証 サポート情報」をクリックします。



3. web 認証に成功すると、ピースネットクラブ登録証が表示されます。



4. 認証成功後は、ホームタブ枠内に一部情報（登録者名・保守期間・ID・問い合わせ先）が常時表示されます。



## インストール

上出来 BEST8 インストールメディアから、各種セットアップを行います。

1. インストールメディアをコンピュータの光学ドライブにセットします。
2. ドライブの動作確認が表示された場合は、自動再生を許可し先へ進みます。
3. 上出来 BEST8 インストールメニューが起動します。




4. 必要に応じたメニューを選択します。
  - [上出来 BEST8 のインストール](#)
  - [上出来 BEST8 の更新](#)
  - [サーバー監視システムのインストール](#)
  - [オプション](#)




## 上出来 BEST8 のインストール

上出来 BEST8 を新規でインストールします。



### 上出来 BEST8 のインストール手順

1. よこそ画面で**次へ**をクリックすると、使用許諾契約が表示されます。  
内容を確認の上、**使用許諾契約の条項に同意します**を選択し、**次へ**をクリックします。




## 2. インストール先のフォルダ確認画面が表示されます。

そのまま続行する場合は、**次へ**をクリックします。

インストール先フォルダを変更する場合は、**変更**をクリックします。


※変更する場合、「～¥上出来 BEST 8 ¥」の部分は削除しないよう注意して下さい。



## 3. セットアップタイプの確認画面が表示されます。


通常は〔完全〕を選択した状態で、**次へ**をクリックします。

インストール項目を選択する場合は、**カスタム**を選択した状態で、**次へ**をクリックします。




(カスタムセットアップ)

サンプルデータが必要無い場合には、上出来 Best8 サンプルデータをクリックし、サブメニューの**この機能を使用できないようにします。**を選択し、**次へ**をクリックします。



4. **インストール**をクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。  
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、発行元を確認の上で、**はい**をクリックします。



5. 完了しましたら、パソコンを再起動してから上出来 BEST8 をご利用下さい。

## エラー1330 でインストールに失敗する場合

---

上出来 BEST8 のインストール中、次のエラーにより、インストールが中断される場合があります。

エラー 1330。キャビネットファイル ~.cab のデジタル署名が無効なため、必要なファイルをインストールできません。

キャビネットファイルが壊れている可能性があります。エラー 266 が Winverifytrust によって返されました。

このエラーは、お使いのコンピュータが上出来 BEST8 インストーラーのデジタル署名の正当性を確認できない場合に発生します。

出荷時の Windows には必要最小限のルート証明書しか用意されておらず、定期的あるいは必要に応じて Windows Update サイトより自動でルート証明書を更新する仕組みになっています。

ルート証明書の更新のためインターネットに接続していただくか、Microsoft の「ルート証明書の更新プログラム」(KB931125)を適用した上で、再度、上出来 BEST8 のインストールを行ってください。

## エラー1935 でインストールに失敗する場合

---

上出来 BEST8 のインストール中、次のエラーにより、インストールが中断される場合があります。

エラー 1935。アセンブリコンポーネント {~} のインストール中にエラーが発生しました。  
HRESULT:0x80070002.

このエラーは、上出来 BEST8 インストーラーが Visual C++や Direct X などのランタイムライブラリを更新できない場合に発生します。

それらのランタイムライブラリが Windows Update によって更新途中である場合、更新プログラムのインストールをすべて完了した上で、再度、上出来 BEST8 のインストールを行ってください。


## 上出来 BEST8 の更新

ピースネットクラブの保守認証が切れている、インターネット接続ができない、台帳管理が起動しない等の場合は、インストールメディアからプログラムの更新を行うことができます。



通常は上出来 BEST8 台帳管理画面の**プログラムアップデート**で更新を行ってください。

いずれの手順においても、インターネット接続環境がある場合は常に**最新版の配布元である Web サーバーのアップデートがダウンロード**されます。



すでに最新状態で更新の必要がないファイルはダウンロードしません。

全てのファイルを更新する場合は、**更新済みのデータを再ダウンロードする**にチェックを入れて下さい。


## サーバー監視システムのインストール

LAN 版プロテクタをご利用の際、サーバー機とするパソコンにサーバー監視システムをインストールします。※スタンドアロン版のみをご利用の場合は必要ありません。



### サーバー監視システムのインストール手順

1. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、発行元を確認の上で、**はい**をクリックします。




2. ようこそ画面では**次へ**をクリックします。



### 3. 使用許諾契約が表示されます。

内容を確認の上、**使用許諾契約の条項に同意します**を選択し、**次へ**をクリックします。




### 4. インストール先のフォルダ確認画面が表示されます。



そのまま続行する場合は、**次へ**をクリックします。

インストール先フォルダを変更する場合は、**変更**をクリックします。


※変更する場合、「¥上出来 BEST8 サーバー監視¥」の部分は削除しないで下さい。



### 5. インストールをクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。



6. インストールが完了しましたら、**完了**をクリックします。



7. Windows のスタートメニューから **USB プロテクトドライバーのセットアップ** を実行して下さい。すでにプロテクトドライバのセットアップを行っている場合は不要です。

## スタートアップ登録について

サーバー監視システムは、インストール時に Windows のスタートアップ項目に登録され、デスクトップ起動時に自動起動するようになります。自動的にスタートアップさせたく無い場合、以下の場所から**上出来 BEST8 サーバー監視システム**のショートカットを削除して下さい。

### ▼ ・ Windows 8 / Windows Server 2012 以降

エクスプローラで、以下のフォルダを参照

C: ¥ ProgramData ¥ Microsoft ¥ Windows ¥ Start Menu ¥ Programs ¥ StartUp

### ▼ ・ Windows 7 / Windows Server 2008 R2 以前

Windows スタートメニュー > すべてのプログラム > スタートアップ



## オプション



### Adobe Acrobat Reader DC

Adobe 社が提供する PDF リーダーです。※PDF を作成する事はできません

上出来 BEST8 のマニュアルを閲覧する場合にご利用いただけます。

Adobe Acrobat（製品版）が既にインストールされている場合はインストールしないで下さい。

- 参考：[マニュアルをご覧になる際の注意事項](#)

### Microsoft .NET Framework 4.0

Microsoft 社が提供するライブラリ的一种です。

上出来 BEST plus やピースネットクラブの web 認証で .NET Framework のエラーが表示された場合のみインストールして下さい。

- 参考：[上出来 BEST plus の利用を開始する](#)
- 参考：[ピースネットクラブ認証をする](#)

## 初回起動時の初期設定


上出来 BEST8 本体のインストール完了後、上出来 BEST8 の起動を行い以下の設定を行います。

1. 製品認証（プロテクタまたは web 認証）
2. ピースネットクラブ認証（保守情報の登録・更新）
3. 利用地域設定を行い、様式・施工管理基準・その他データのインストール
4. 最新版へのプログラムアップデート

- 上出来 BEST8 の初回起動時、以下の画面が表示されます。



- **設定完了**をクリックすると、以下の画面が表示されます。



- **設定が完了していません**を選択すると、次回起動時にも初期設定画面が表示されます。

## 上出来 BEST plus の利用を開始する

インターネット上の認証サーバーに接続し、上出来 BEST plus の web 認証を行います。

### 上出来 BEST plus 製品認証の手順

1. ピースネットクラブのユーザーID（保守 ID）と、ライセンスカードに記載された 16 桁のライセンスキーを入力し、**上出来 BEST plus 製品認証**をクリックしてください。

上出来BEST plus プロダクトID 入力

ユーザーID

\*\*\*\*\*

ライセンスキー

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

→ 上出来BEST plus 製品認証  
ユーザーID/ライセンスキーを入力してください  
インターネットに接続し、上出来BEST plus製品認証を行います

⇨ 上出来BEST plus 製品認証 の変更  
上出来BEST plus 製品登録サーバーのご利用PCを変更します  
新しい上出来BEST plusライセンスキーをご利用する場合や、  
ご利用PCの変更、製品のアンインストール前には必ず行ってください

キャンセル

2. インターネットに接続されていることを確認し、**はい**をクリックします。


認証開始の確認

? 上出来BEST plusの製品認証を行いますか?

はい(Y)

いいえ(N)


3. web 認証に成功すると、サポート登録証が表示されます。  
OK をクリックするとサポート登録証を閉じます。




認証に失敗する場合は、次の項目を参照して下さい。


- [参考：.NET Framework のエラーが出る場合](#)
- [参考：「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合](#)

4. 台帳管理の再起動を行いますので、OK をクリックします。





5. 再起動後、台帳管理ホームタブに**ライセンス認証情報**が表示されるようになります。



オフライン環境では日毎に製品認証レベルが低下し、最終的に認証が解除されます。

オンライン環境で**製品認証**ボタンをクリックすることで、製品認証レベルを回復できます。

6. 初期設定時は**ご利用の地域を選択し様式をセットアップする**に進んで下さい。

■ [参考：ご利用の地域を選択し様式をセットアップする](#)

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 > 「プロテクタ」タブ > 「上出来 plus を利用する」を有効にした上で「上出来 plus web 認証」をクリックすることで、同様の操作が可能です。

## USB プロテクタドライバをインストールする


上出来 BEST8 でスタンドアロン版プロテクタを接続する PC、又はサーバー監視システムで LAN 版プロテクタを接続するサーバーには、プロテクタドライバのインストールが必要です。

USB プロテクタを『接続しない』状態で以下の操作を行って下さい。  
サーバー監視システムを含め、起動している全てのアプリケーションを終了して下さい。

1. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、発行元を確認の上で、**はい**をクリックします。




2. USB プロテクタドライバのセットアップ画面で**インストール**をクリックします。




### インストール済みのプロテクタドライバが検出された場合


旧バージョンのプロテクタドライバを削除するため、再起動が必要になります。  
作業中の内容を保存した上で、**はい**をクリックしてコンピュータを再起動します。



再起動完了後、Windows のデスクトップ画面にコマンドプロンプトウィンドウが表示されますので、ウィンドウがアクティブな（選択されている）状態で何かキーを押します。




ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、発行元を確認の上で、**はい**をクリックします。




→次の手順に進みます


3. メッセージに従って **USBプロテクト**をパソコンに接続し、**OK** をクリックします。



4. デバイスドライバのインストール ウィザードが開始されたら、**次へ**をクリックします。



5. ドライバが正常にインストールされたら、**完了**をクリックし、プロテクタのランプが点灯している事を確認して下さい。



初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 > 「プロテクタ」タブ > 「その他のプロテクタ設定」 > ドライバのインストール > 「プロテクタドライバのセットアップ」 をクリックすることで、同様の操作が可能です。



## USB プロテクタを利用可能にする

プロテクタドライバのインストール後、スタンドアロン版プロテクタを利用可能にします。


プロテクタが認識できない状態で USB プロテクタを利用可能にすると、上出来 BEST8 の起動が遅くなる場合があります。

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 > 「プロテクタ」タブ > 「USB プロテクタを使用する」を有効にした上で「USB プロテクタチェック」をクリックすることで、同様の操作が可能です。

## LAN プロテクタを利用可能にする

サーバー監視システムのインストール後、LAN プロテクタを利用可能にします。

ファイアウォールの警告が表示された場合、発行元を確認の上で、**アクセスを許可**して下さい。



サーバーの自動検出に失敗した場合、上出来 BEST8 台帳管理の**プロテクタ**タブでサーバー名を手入力し、LAN プロテクタチェックを実行して下さい。

プロテクタが認識できない状態で LAN プロテクタを利用可能にすると、上出来 BEST8 の起動が遅くなる場合があります。

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 > 「プロテクタ」タブ > 「LAN プロテクタを使用する」を有効にした上で「LAN プロテクタチェック」をクリックすることで、同様の操作が可能です。

## ピースネットクラブ認証をする

接続したプロテクタの情報を元に、ピースネットクラブ認証情報を Web 上から取得します。

- インターネットへの接続が必要です。
- 製品認証（プロテクタ認証）情報が必要です

web 認証に成功すると、ピースネットクラブ登録証が表示されます。

認証成功後は、ホームタブ枠内に一部情報（登録者名・保守期間・ID・問い合わせ先）が常時表示されます。

認証に失敗する場合は、次の項目を参照して下さい。

- [参考：.NET Framework のエラーが出る場合](#)
- [参考：「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合](#)

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 > 「ホーム」タブ > 「ピースネットクラブ認証」をクリックすることで、同様の操作が可能です。


## ご利用の地域を選択し様式をセットアップする

様式・施工管理基準・その他のデータ集をセットアップします。

### 利用地域設定

利用する地域を設定する事により必要な様式のみを簡単にインストールすることができます。

左側リストから利用したい様式の地域/機関を選択して下さい。



地域/機関の選択が終わりましたら、様式等のインストール方法を選択して下さい。

### インターネット経由で最新の様式や管理基準を入手する


インターネット経由で最新版の様式等をダウンロードし、インストールします。

選択後、次項の[様式/管理基準アップデート](#)に進みます。

### インストールメディアから様式/管理基準を設定する

お手持ちのインストールメディアから様式等をインストールします。

インストールメディアの[アップデート](#)フォルダ内 **revXXXXXXXX\_XXXX** (Xは日付) フォルダを指定して下さい。



### 機関/地域の設定を行い、インストールは後で行う

利用地域設定画面を終了します。

後で様式等をインストールする場合は、[様式/管理基準アップデート](#)を実行して下さい。

## 様式/管理基準アップデート

各システムで利用する様式をインストール・更新する画面です。

機関や地区毎に分類されているシステムでは、**利用地域設定**で設定した地区が表示されます。

上出来更新データダウンロード

システム	更新データ名称	ステータス
<b>データ集 更新データ</b>		
<input type="checkbox"/> データ集	データ集 更新データ	最新のデータです
<b>管理基準 更新データ</b>		
<input type="checkbox"/> 管理基準	管理基準 更新データ	更新してください
<b>ご利用の地域/機関の様式</b>		
<input type="checkbox"/> CBR試験管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> CO2排出管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> アルバム作成	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> オーバーレイ管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> コンクリート品質管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> プラットフォーム	MASTER	最新のデータです
<input type="checkbox"/> 下水道縦断管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> 写真管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> 出来形管理	地域定義	最新のデータです
<input type="checkbox"/> 出来形管理	汎用様式	最新のデータです
<input type="checkbox"/> 出来形管理	管理方式別様式 偏心量	最新のデータです
<input type="checkbox"/> 出来形管理	管理方式別様式 略図印刷	最新のデータです
<input type="checkbox"/> 出来形管理	管理方式別様式 総括表	最新のデータです

ダウンロードステータス

未使用ソフト のダウンロードチェックを外す  
 利用地域外の様式をクリーンアップ

OK ダウンロード開始 閉じる

OK ダウンロード開始を実行すると、ダウンロード・更新が実行されます。

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 > 「表示・アプリ設定」タブ > 「利用地域設定」および「様式/管理基準アップデート」をクリックすることで、同様の操作が可能です。

## データフォルダを共有フォルダに切り替える


すべての工事データが他の PC から参照可能となります。

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST8 台帳管理 > 「表示・アプリ設定」タブ > データ環境パスを「～\上出来 BEST8\PnData(共有)」に変更して「データ環境切り替え」を実行することで、同様の操作が可能です。

## アンインストール

コンピュータから上出来 BEST8 を削除します。

Windows の**プログラムと機能**の一覧から上出来 BEST8 及び上出来 BEST8 サーバー監視システムのアンインストールを実行することができます。



アンインストール完了後も、ユーザー作成データや各種設定データ、ダウンロードデータなどは削除されずに元の場所に残ります。完全に削除したい場合、上出来 BEST8 のインストール先フォルダを直接エクスプローラ上で削除してください。

## 旧バージョンとの共存に関して

上出来 BEST8 は、[上出来 BEST \(旧版/ver6455 以降\)](#) と、一部のケースを除き共存する事が可能です。

### インストール時の注意

既に上出来 BEST がインストールされている PC では、[上出来 BEST \(旧版\)](#) を最新の状態にしてから上出来 BEST8 のインストールを行って下さい。[上出来 BEST \(旧版\)](#) と上出来 BEST8 を同時に新規インストールする場合は、以下の順番で行って下さい。

1. [上出来 BEST \(旧版\)](#) のインストールと最新版へのアップデート
2. 上出来 BEST8 のインストールと最新版へのアップデート

クライアントアプリ（上出来 BEST 本体）とサーバーアプリ（サーバー監視）の、同一 PC へのインストール互換は以下の通りです。

クライアントアプリ サーバーアプリ	上出来 BEST (旧版/ver6455 以降)	上出来 BEST8
上出来 BEST サーバー監視 (旧版/ver6405 以降)	○	× ※共存できません。
上出来 BEST8 サーバー監視	× ※共存できません。	○

### アンインストール時の注意

上出来 BEST8 をインストールした後、[上出来 BEST \(旧版\)](#) をアンインストールする場合は、必ずプロテクタドライバが最新版であることを確認してください。

[上出来 BEST \(旧版\)](#) の古いプロテクタドライバがインストールされたまま[上出来 BEST \(旧版\)](#) をアンインストールすると、上出来 BEST8 が起動できなくなるおそれがあります。

## USB プロテクタの互換性

- パラレル型プロテクタは使用できません。
- 旧式の USB プロテクタ（ver.5 以前に出荷された本体が白いものなど）は利用できない場合があります。

## サーバー監視の互換性

上出来 BEST（旧版）と上出来 BEST8 のサーバー監視での認証互換は以下の通りです。

クライアント サーバー	上出来 BEST （旧版/ver6455 以降）	上出来 BEST8
上出来 BEST サーバー監視 （旧版/ver6405 以降）	○ ※自動検出機能なし	○ ※自動検出不可
上出来 BEST8 サーバー監視	○ ※自動検出不可	○

サーバーの自動検出機能について

サーバー・クライアントのファイアウォールや、セキュリティソフトの設定により動作しない場合があります。詳しくは、[上出来 BEST8 台帳管理 操作ガイド](#)のサーバー監視の設定及び自動検出についてをご覧ください。



## 旧バージョンからのデータ移行

上出来 BEST8 (ver8012 以降) では、[上出来 BEST \(旧版\)](#) からデータを移行 (データコンバート) することが出来ます。専用のデータコンバートツールを利用する方法と、上出来 BEST (旧版) の機能を利用する方法の 2 通りがあり、現在はデータコンバートツールの利用を推奨しています。

### データコンバートツールによるデータ移行

データコンバートツールはピースネットのホームページから無償でダウンロードできます。

ダウンロード [上出来 BEST \(サポート終了旧バージョン\)](#) | 株式会社ピースネット

<http://www.peacenet.co.jp/contents/download-ver5.htm>

データコンバートツールでは、以下の作業が可能です。

- ver6 バックアップデータを、ver8 取り込み可能データに変換
- ver6 バックアップデータを、Ver8 実行環境に直接出力
- ver6 実行環境から、ver8 取り込み可能データに変換
- ver6 実行環境から、Ver8 実行環境に直接出力
  - Ver.6 がアンインストールされていても、実行環境フォルダが正常に残っていれば作業可能です。
  - 分割バックアップデータには対応していません。

Windows XP / Vista 等の古い OS にはインストールできません。Windows 7 以降の OS にデータコンバートツールをインストールした上で、バックアップデータをコンバートして下さい。その他、詳しい利用方法等については、ホームページに別途掲載している利用の手引きを参照してください。

データコンバートツール 利用の手引き

[http://www.peacenet.co.jp/contents/download\\_other/pn-Convert/pn-Convert.pdf](http://www.peacenet.co.jp/contents/download_other/pn-Convert/pn-Convert.pdf)

## 上出来 BEST（旧版）によるデータ移行

何らかの理由によりコンバートツールによるデータ移行が不可能な場合は、上出来 BEST（旧版）のデータ移行機能を利用して下さい。

### データ移行の手順

1. あらかじめ上出来 BEST8 を終了した上で、**上出来 BEST（旧版/ver6475 以降）**の台帳管理システムを起動します。




2. **バックアップボタン**をクリックし、**上出来 8 へ出力**を選択します。



- 出力メニューが表示されない場合は、**ver.6475 以降にアップデート**して下さい。

3. 出力対象とする工事タイトルにチェックを入れ、**決定**ボタンをクリックします。



## 4. 出力対象とするシステムとマスター（全工事タイトル共通データ）にチェックを入れます。


## 5. データの出力先の指定方法には以下の二通りの方法があります。

- 5-A) この PC の ver8 環境へ直接出力する。


※実行中の PC に上出来 BEST 8 がインストールされている場合にのみ、利用可能です。

- 5-B) ver8 側で「新規工事に取り込み」機能から取り込み可能


**出力先選択**のボタンを押下して、次に表示されるダイアログで、保存先フォルダを選択して **OK** をクリックください。




6. **OK** をクリックするとデータの出力が開始されます。




7. 進捗は台帳管理システム下部のステータスバーに表示されます。




8. 出力完了のメッセージが表示されたら **OK** をクリックして画面を閉じます。



9. 上出来 BEST 8 (ver8012 以降) を起動します。
  - 5-A) この PC の ver8 環境へ直接出力する を選んで出力した場合、工事データが追加され、データ移行が完了していることを確認して下さい。



- 5-B) ver8 側で「新規工事に取り込み」機能から取り込み可能 を選んで出力した場合、上出来 BEST 8 台帳管理の **新規工事に取り込み** から **ver6 から出力されたバックアップを取り込む** を有効にしたうえで、バックアップメディアの選択を行って下さい。



10. 旧写真管理データは、上出来 BEST8 写真管理の初回起動時にコンバートされます。このため、写真の枚数や容量によっては初回の起動に時間が掛かることがあります。

## 制限事項・注意事項

旧バージョンから移行可能/不可能なデータは次の通りです。

### 移行できるデータ

- 各システムのタイトルデータ
- 各システムの入力データ
- 各システムの詳細設定
- 各種マスター
- 工種作成・積算連動情報
- 書類作成システム（施工計画書作成 OP 含む）で作成したユーザー書式
- 展開図作成システム及び写真管理システムで作成したユーザー様式

### 移行できないデータ

- インストールデータ（様式、施工管理基準、文例集、パターン集）
- 様式に関するデータ（印刷作図、フリー印刷作図、印刷状態保存、様式選択状態、等）
- 書類作成システム（施工計画書作成 OP 含む）以外で作成されたユーザー書式
- 展開図作成システム及び写真管理システム以外で作成されたユーザー様式
- ユーザー追加パターン
- 各システムの入力履歴
- 各システムの連動状態
- 各システムのウインドウ状態
- プロテクタ及びピースネットクラブの認証情報
- その他、上出来 BEST8 に同一の機能が無いもの

## その他

### トラブルシューティング

web 認証実行時、環境によっては次のようなエラーが発生する場合があります。

#### .NET Framework のエラーが出る場合

該当のパソコンに .NET Framework 4 が正常にインストールされていない可能性があります。

以下の Microsoft サイトからダウンロード、又は**上出来 BEST8 インストールメディア**からインストールを行って下さい。既に .NET Framework 4 がインストールされている旨のメッセージが出た場合は、「修復インストール」を選択して下さい。

Microsoft .NET Framework 4 (スタンドアロンのインストーラー) :

<https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=17718>

参考 : [インストール > オプション](#)

#### 「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合

以下の点をご確認下さい。

1. インターネットに正常に接続可能な状態か？  
Google や Yahoo! 等の一般的な Web サイトに正常に繋がるかをご確認下さい。
2. セキュリティソフトやファイアウォール、UTM にブロックされていないか？  
セキュリティソフト等のログに以下のものが登録されていないかをご確認下さい。  
セキュリティソフト等に以下の通信をホワイトリスト登録して再度お試し下さい。  
**peacenet.co.jp (80/443 番ポート)**  
**www.peacenet.co.jp (80/443 番ポート)**  
**Pn8Ledger.exe**  
**Pn8Update.exe**  
**Pn8WebAuth.exe**
3. 他のインターネット回線を利用して認証できるか？


## インストール・初期設定後の設定に関して

---

インストール・初期設定後の設定に関しては、[上出来 BEST8 台帳管理 操作ガイド](#)をご覧ください。

## マニュアルをご覧になる際の注意事項

---



Windows 8 / 8.1 に標準搭載されているリーダーアプリでは、別のマニュアルへのリンクを参照することができません。Adobe Acrobat または Adobe Acrobat Reader (Adobe Reader) をご利用ください。

Adobe Acrobat Reader DC ダウンロード :

<https://get.adobe.com/jp/reader/>

Adobe Acrobat と Adobe Acrobat Reader (Adobe Reader) を同一 PC にインストールすると、PDF 取込みオプションやプラットフォームの PDF 変換機能に影響が出ますので注意して下さい。



# 上出来 BEST8 スタートアップガイド

2023 年 6 月 19 日版

株式会社ピースネット

岩手県大船渡市大船渡町赤沢 12-17

<http://www.peacenet.co.jp/>